

「PDFファイル分割ツール(Ver1.0)」 (TgiPdfFileSplitter.exe) 操作説明

対象PDFファイル選択

C:\TGI\Temp\塚田...和泉市_固定_納通_一般_00_市内_一般.pdf **参照(P)...**

パスワード

出力先情報設定

フォルダ名 C:\TGI\Temp\塚田印刷\分割PDF **参照(E)...**

ファイル枝番書式

分割方法設定

指定ページ数で分割 ページ数

ブロック数単位にページ数を指定

ブロック数 ページ数

CSVファイル読み込み(V)...

ブロック数	ページ数
10	4000
20	2000
20	1000
10	10000
20	5000

追加

削除

進捗状況表示

PDFファイル分割完了	所要時間	00:10:51	
現在ページ数	279,272	総ページ数	279,272
現在ファイル数	70	総ファイル数	70
現在ファイル名	和泉市_固定_納通_...内_一般_0070.pdf		
ページ数	3,272	／	3,272

開始(S) **中止(C)** **終了(X)**

分割対象のPDFファイルを選択します

パスワード付きのPDFの場合はパスワードを入力します

分割されるPDFファイルを格納するフォルダを選択します

分割されるPDFファイル名の末尾に付加される枝番の書式を指定します。左記の例では`_0001.pdf`で枝番が生成されます。`D4`は桁数です。`_`は付加する任意の文字列です。2桁にする場合は`_{0:D2}`と設定します

分割するPDFファイルのページ数を全て同じにする場合はこちらを選択します。分割するページ数を設定します

分割するPDFファイルのページ数を個別に指定する場合はこちらを選択します。分割するブロック数(ファイル数)およびページ数を入力してリストへ追加します。CSVファイルからリスト情報を読み込むことも可能です。CSVファイルはヘッダ行無しでブロック数、ページ数の2カラムを登録しておきます。文字コードはShift-JISです。
例) 10,10
50,4000
10,10

分割を開始します。開始操作後は対象PDFの構造情報をメモリへロードするため数分間の無応答状態が発生する場合があります。その後進捗状況の表示が開始されます。

分割を中止します。中止操作前までに分割されたPDFファイルは有効です

分割状況を表示します。左上に`PDFファイル分割完了`のメッセージが表示されれば分割は終了です。致命的なエラーが発生した場合はメッセージBOXを表示して処理を中止します

このプログラムを終了します